



Instrukcja obsługi: eProjektant – AUTO-POP

Rozszerzenie przeglądarek internetowych do obsługi dokumentów w POP ENEA Serwis autorstwa *JB PROJEKT Jarosław Bodak*.

Rozszerzenie działa z następującymi przeglądarkami:

- **Google Chrome**
- **Microsoft Edge**
- **Opera** (rozszerzenia ze sklepu Chrome Web Store – po zainstalowaniu dodatku „Install Chrome Extensions”)
- **Vivaldi**
- inne przeglądarki oparte na silniku Chromium z włączonym dostępem do folderów na dysku (File System Access API)

Rozszerzenie jest testowane w Google Chrome; pozostałe przeglądarki korzystają z tego samego silnika i tych samych rozszerzeń. Firefox i Safari nie są obsługiwane (brak wymaganego dostępu do folderów na dysku).

1. Do czego służy AUTO-POP

AUTO-POP pomaga projektantowi w pracy z listą zleceń w portalu POP ENEA Serwis: przypisuje do zleceń foldery z dysku, rozpoznaje rodzaj dokumentów i daty, podpowiada nazwy zgodne z zasadami ENEA Serwis i przygotowuje kopie do wgrania. Dodatkowo, na liście zleceń, pozwala jednym kliknięciem otworzyć wybrane działki w aplikacji eProjektant – Mapowanie działki.


Twarda zasada bezpieczeństwa: narzędzie nigdy nie usuwa, nie przenosi, nie nadpisuje ani nie zmienia Twoich plików. Pliki są KOPIOWANE do katalogu AUTO-POP, nazwy zmieniane są wyłącznie na kopiach, a do POP trafiają tylko kopie – dopiero po Twoim potwierdzeniu. Oryginały zostają nietknięte. Odczyt dokumentów (OCR) działa lokalnie w Twojej przeglądarce – dokumenty inwestorów nie są nigdzie wysyłane.

2. Instalacja i klucz dostępu

1. Kup dostęp na stronie jbprojekt.pl/eprojektant/opis/auto-pop/ (30 dni lub 12 miesięcy). Konto na jbprojekt.pl zostanie założone automatycznie – do zakupu potrzebne są dane do faktury. Subskrybenci Portalu Projektanta mają dostęp w cenie subskrypcji.
2. W **Moje konto** → **Zamówienia** znajdziesz swój klucz dostępu (jest ukryty – kliknij, aby go odkryć, i użyj przycisku Kopiuj).
3. Zainstaluj rozszerzenie eProjektant – AUTO-POP w jednej z obsługiwanych przeglądarek (patrz wyżej).
4. Otwórz opcje rozszerzenia, wklej klucz i kliknij „Zapisz i sprawdź”. Rozszerzenie sprawdza klucz na serwerze jbprojekt.pl; ważność jest zapamiętywana, więc krótkie przerwy w internecie nie blokują pracy.
5. Zaloguj się do POP jak zwykle – rozszerzenie działa w Twojej sesji i **nigdy nie wpisuje ani nie zapamiętuje Twojego hasła do POP**.

3. Panel AUTO-POP na liście zleceń

Po wejściu na listę zleceń w prawym dolnym rogu strony pojawia się przycisk **AUTO-POP**. Kliknięcie otwiera panel. U góry panelu znajduje się pasek aplikacji eProjektant, a pod nim narzędzia listy zleceń.



Rys. 1. Panel AUTO-POP otwarty na liście zleceń POP.

- **Aktualizuj dane** – ponownie czyta foldery główne i przyporządkowuje foldery do zleceń.
- **Automatyczne wykrywanie zleceń** – przełącznik; po wyłączeniu wtyczka przestaje działać automatycznie (skan folderów, wykrywanie zleceń).
- **Foldery główne rejonów** – wskazujesz folder(y) z dokumentacją projektów; narzędzie tylko czyta nazwy folderów i plików.
- **Przyporządkuj foldery do wszystkich zleceń** – dla zleceń widocznych na liście program szuka na dysku folderu po numerze zamówienia lub zlecenia kontrolingowego (w nazwie folderu albo w nazwach plików) i zapamiętuje go.
- Trzy przyciski rozmiaru okna zmieniają wielkość panelu; × zamyka panel.

4. Praca w zleceniu

Po wejściu w zlecenie praca zaczyna się od razu, bo folder jest już przypisany. Rozszerzenie:

- rozpoznaje rodzaj dokumentów i daty (lokalny OCR) i podpowiada nazwy zgodne z zasadami ENEA Serwis;
- kopiuje pliki do katalogu **AUTO-POP** i zmienia nazwy wyłącznie kopii;
- wgrywa kopie do POP dopiero po Twoim potwierdzeniu – okno potwierdzenia przeglądarki zatwierdzasz Ty;
- wpisuje daty z dokumentów; **datę przekazania i odbioru dokumentacji wpisujesz Ty**.

Uwaga: jeśli w POP znajdzie się błędny załącznik, usuwasz go samodzielnie w POP – rozszerzenie niczego w POP nie kasuje.

5. Mapowanie działki z listy zleceń

W górnym niebieskim menu POP znajduje się ikona **eProjektant – Mapowanie działki**. Służy do szybkiego sprawdzenia przyłączanej działki (ortofoto, EGİB, sieci uzbrojenia, ochrona gruntów, MPZP i inne).

1. Kliknij raz ikonę Mapowania działki – na liście zleceń pojawi się po lewej kolumna „**Wybierz i mapuj działkę (0/10)**” z polami wyboru, a obok ikony krótka podpowiedź (znika po 7 sekundach).
2. Zaznacz do 10 lokalizacji (licznik pokazuje np. 2/10).
3. Kliknij ponownie ikonę Mapowania działki – każda z zaznaczonych działek otworzy się w aplikacji w **osobnej karcie** z automatycznym wyszukiwaniem (miejscowość i numer działki są odczytywane z nazwy zlecenia) i zasięgiem analizy 100 m.
4. Dwukrotne kliknięcie ikony otwiera aplikację od razu, bez danych. Krzyżyk × w nagłówku kolumny związa zaznaczanie.

Zlecenia do zrobienia													
Wybiera i mapę (2010) X	ID	Nr zamówienia zakupu ED	Nr Controlling ES	Typ	Nazwa	Rajon EBE	Rajon EOP	Termin wykonania WYK ES	Opis	Dane - część projektowa			
										Zobranie wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji indywidualnej / wypis z MPZP - data złożenia	Użytkowanie decyzji o lokalizacji inwestycji indywidualnej / wypis z MPZP - data otrzymania	Wypis i wypis z rejestru gruntów - data otrzymania	
☐	274506		162500315808	P		ZG	RD4	2026-10-23					2026-07-08
☐	289189		162500331596	P		ZG	RD4	2027-02-08					
☒	278338		162500319071	P		ZG	-	2026-06-12					
☐	289183		162500331584	P		ZG	RD4	2027-02-08					
☐	289148		162500331574	P		ZG	RD4	2027-02-03					
☐	289136		162500331556	P		ZG	RD4	2027-02-03					

Rys. 2. Lista zleceń z kolumną wyboru i ikoną Mapowania działki w menu (nr zamówień, nazwy i opisy zleceń rozmyto na potrzeby instrukcji).

Jeśli w nazwie zlecenia nie ma numeru działki, formularz w aplikacji zostanie otwarty z miejscowością, a numer uzupełniasz ręcznie. Aplikacja Mapowanie działki wymaga zalogowania na jbpProjekt.pl; integracja AUTO-POP z Mapowaniem działki jest w cenie subskrypcji Portal Projektanta.

Aplikacja Mapowanie działki – wprowadzanie danych

Po otwarciu aplikacji z listy zleceń formularz jest wypełniany automatycznie i wyszukiwanie rusza samo. Dane możesz też wpisać ręcznie: identyfikator działki (TERYT) albo numer działki z miejscowością lub obrębem; możesz także wskazać pliki źródłowe (warunki przyłączenia, wypis z rejestru gruntów, mapa do celów projektowych) albo przenieść widok z rysunku CAD. Zasięg analizy sieci uzbrojenia terenu wybierasz z listy (do 300 m; z AUTO-POP domyślnie 100 m).

Wyszukiwanie działki

Wyniki analizy

Moja Historia

Zapisz stan roboczy

Przenieść widok z rysunku CAD do geoportalu

Przenieść współrzędne X, Y do geoportalu


Ręcznie określ lokalizację działki

Zasięg analizy sieci uzbrojenia terenu


Rys. 3. Mapowanie działki – wprowadzanie danych (przykładowa działka; na przykładzie identyfikator działki został rozpoznany i uzupełnił obręb, gminę, powiat i województwo).

Aplikacja Mapowanie działki – wyniki analizy

Po wyszukaniu aplikacja pobiera dane z publicznych rejestrów (GUGiK, NID, GDOŚ, Wody Polskie i innych) i przedstawia wyniki w jednym widoku:



Rys. 4. Wyniki – identyfikacja działki oraz mapa poglądowa z otoczeniem do 300 m (ortofotomapa, ewidencja gruntów i budynków, uzbrojenie terenu); mapę można przybliżać, przesuwając i pobrać jako PNG.



Rys. 5. Wnioski do Starosty: o mapę zasadniczą lub ewidencyjną (PDF/XLSX) i o uproszczone wypisy z rejestru gruntów; kompozycja mapowa do otwarcia w Geoportalu.

6. Najczęstsze pytania

Czy narzędzie zmienia moje pliki? Nie. Pracuje wyłącznie na kopiach w katalogu AUTO-POP.

Czy dokumenty są wysyłane na serwer? Nie. Odczyt dokumentów odbywa się lokalnie w przeglądarce. Na serwer jbprojekt.pl trafia tylko klucz dostępu w celu sprawdzenia licencji.

Jak aplikacja przetwarza dane osobowe i sensytywne? Czy dane są chronione? Wszystkie pliki, w tym dane osobowe i sensytywne, są przenoszone bezpośrednio z dysku Twojego komputera na serwer ENEA (POP), w Twojej zalogowanej sesji – aplikacja nie przesyła ich przez żadne serwery zewnętrzne ani przez serwery JB PROJEKT. Rozpoznawanie dokumentów (OCR) odbywa się lokalnie w przeglądarce. Oryginały pozostają nietknięte, a kopie robocze leżą wyłącznie w katalogu AUTO-POP na Twoim dysku. Rozszerzenie nie wpisuje i nie zapamiętuje hasła do POP. Do aplikacji Mapowanie działki przekazywane są wyłącznie miejscowość i numer działki. Ochrona danych osobowych jest zgodna z wymaganiami GK ENEA.

Co po upływie ważności klucza? Rozszerzenie wyświetli informację o blokadzie. Przedłuż dostęp w sklepie i wklej aktualny klucz w opcjach.

Gdzie jest mój klucz? W Moje konto → Zamówienia na jbprojekt.pl.